- 4. คู่มือ การติดตั้ง (ขั้นตอนการติดตั้ง PHP, ฐานข้อมูล , เว็บเซิร์ฟเวอร์, การตั้งค่า .env file)
- 4.1 ติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์, PHP, ฐานข้อมูล ดาวน์โหลดโปรแกรม AppServ จากเว็บไซด์


https://www.appserv.org/th/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B 9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94/ โดยเลือกเวอร์ชั่นที่ต้องการติด ดั้ง

4.1.1 ขั้นตอนการติดตั้ง AppServ ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ appserv ที่ทำการดาวน์โหลดมาเพื่อ ทำการติดตั้งจะปรากฏตามรูปที่ 1




รูปที่ 1 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม AppServ

4.1.2 เข้าสู่ขั้นตอนเงื่อนไขการใช้งานโปรแกรม โดยโปรแกรม AppServ ได้แจกจ่ายในรูปแบบ GNU License หากผู้ติดตั้งอ่านเงื่อนไขต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว หากยอมรับเงื่อนไขให้กด Next เพื่อเข้าสู่ การติดตั้งในขั้นต่อไป แต่หากว่า ไม่ยอมรับเงื่อนไข ให้กด Cancel เพื่อออกจากการติดตั้งโปรแกรม AppServ ดังรูปตัวอย่างที่ 2




รูปที่ 2 แสดงรายละเอียดเงื่อนไขการ GNU License

4.1.3 เข้าสู่ขั้นตอนการเลือกปลายทางที่ต้องการติดตั้ง หากต้องการเปลี่ยนปลายทางที่ติดตั้ง ให้กด Browse แล้วเลือกปลายทางที่ต้องการ ตามรูปที่ 3 จากนั้นให้กดปุ่ม Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป



รูปที่ 3 เลือกปลายทางการติดตั้งโปรแกรม AppServ

- 4.1.4 เลือก Package Components ที่ต้องการติดตั้ง โดยค่าเริ่มต้นนั้นจะให้เลือกลงทุก Package แต่หากว่าผู้ ใช้งานต้องการเลือกลงเฉพาะบาง Package ก็สามารถเลือกตามข้อที่ต้องการ ออก โดยรายละเอียดแต่ละ Package มีดังนี้
  - Apache HTTP Server คือ โปรแกรมที่ทำหน้าเป็น Web Server
  - MySQL Database คือ โปรแกรมที่ทำหน้าเป็น Database Server
- PHP Hypertext Preprocessor คือ โปรแกรมที่ทำหน้าประมวลผลการทำงานของภาษา PHP
- phpMyAdmin คือ โปรแกรมที่ใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่านเว็บไซต์ เมื่อ ทำการเลือก Package ตามรูปที่ 4 เรียบร้อยแล้ว ให้กด Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งต่อไป



รูปที่ 4 เลือก Package Components ที่ต้องการติดตั้ง

4.1.5 กำหนดค่าคอนฟิกของ Apache Web Server มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 ส่วน ตามรูปที่ 5 คือ Server Name คือช่องสำหรับป้อนข้อมูลชื่อ Web Server, Admin Email คือช่องสำหรับป้อนข้อมูล อี เมล์ผู้ดูแลระบบ, HTTP และ HTTPS Port คือช่องสำหรับระบุ Port ที่จะเรียกใช้งาน Apache Web Server โดยทั่วไปแล้ว Protocol HTTP นั้นจะมีค่าหลักคือ 80 และ HTTPS จะมีค่าหลักคือ 443

AppServ 9.3.0 Setup	_		×
Apache HTTP Server Information Please enter your server's information.			
Server Name (e.g. www.appservnetwork.com)			
localhost			
Administrator's Email Address (e.g. admin@example.com)			
admin@example.com			
Apache HTTP Port (Default : 80)			
Apache HTTPS Port (Default : 443)  443			
Nullsoft Install System v2.50 < Back Ne	xt >	Can	cel

รูปที่ 5 แสดงการกำหนดค่าคอนฟิกค่า Apache Web Server

4.1.6 กำาหนดค่า Root Password คือช่องสำหรับป้อน รหัสผ่านการเข้าใช้งานฐานข้อมูลของ Root หรือผู้ดูแลระบบ ทุกครั้งที่เข้าใช้งานฐานข้อมูลในลักษณะที่เป็นผู้ดูแลระบบ ให้ระบุ user คือ root Character Sets ใช้ในการกำาหนดค่าระบบภาษาที่ใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูล, เรียงล่าดับฐานข้อมูล, Import ฐานข้อมูล, Export ฐานข้อมูล, ติดต่อฐานข้อมูล

AppServ 9.3.0 Setup	-		×
MySQL Server Configuration Configure the MySQL Server instance.			
Please enter Root password for MySQL Server.			
Enter root password			
•••••[			
Re-enter root password			
•••••			
MySQL Server Setting Character Sets and Collations  UTF-8 Unicode			
Nullsoft Install System v2.50 — < <u>B</u> ack <u>I</u> n	stall	Can	cel

**รูปที่ 6** แสดงการกำหนดค่าคอนฟิกของ MySQL Database

4.1.7 สิ้นสุดขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม AppServ สำหรับขั้นตอนสุดท้ายนี้จะมีให้เลือกว่า ต้องการสั่งให้มีการ รัน Apache และ MySQL ทันทีหรือไม่ จากนั้นกดปุ่ม Finish เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม



รูปที่ 7 แสดงหน้าจอขั้นตอนสิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรม

## 4.2 การตั้งค่า .env

- 4.2.1 สร้างไฟล์ .env ใน root directory ของโปรเจ็กต์ของคุณ
- 4.2.2 เพิ่มตัวแปรพื้นฐานลงในไฟล์ .env

เปิดไฟล์ .env ด้วยโปรแกรมแก้ไขข้อความที่คุณชื่นชอบ เช่น nano, vim, หรือ VS Code และ เพิ่มตัวแปรพื้นฐานที่จำเป็น

# Application Settings
APP\_NAME=MyApp
APP\_ENV=local

APP\_DEBUG=true

APP\_URL=http://localhost

# Database Settings

DB\_CONNECTION=mysql

DB HOST=127.0.0.1

DB PORT=3306

DB\_DATABASE=myapp\_db

DB\_USERNAME=root

DB PASSWORD=secret

# Mail Settings (if applicable)

MAIL\_MAILER=smtp

MAIL\_HOST=smtp.mailtrap.io

MAIL\_PORT=2525

MAIL USERNAME=null

MAIL PASSWORD=null

MAIL\_ENCRYPTION=null

MAIL FROM ADDRESS=null

## คำอธิบายของแต่ละตัวแปร

APP NAME: ชื่อของแอปพลิเคชัน

APP\_ENV: สภาพแวดล้อมที่ใช้ (local, production, staging)

APP\_DEBUG: ตั้งค่าเป็น true สำหรับการพัฒนา (แสดงข้อผิดพลาด) และ false สำหรับการ

ใช้งานจริง (ซ่อนข้อผิดพลาด)

APP\_URL: URL หลักของแอปพลิเคชัน

DB\_CONNECTION: ประเภทของฐานข้อมูล (mysql, pgsql, เป็นต้น)

DB\_HOST: ที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล

DB\_PORT: พอร์ตที่ใช้เชื่อมต่อฐานข้อมูล (ค่าเริ่มต้นของ MySQL คือ 3306)

DB\_DATABASE: ชื่อฐานข้อมูลที่ใช้งาน DB\_USERNAME: ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล

DB\_PASSWORD: รหัสผ่านของผู้ใช้ฐานข้อมูล

## อ้างอิง

1. https://www.appserv.org/th/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87/